

Cédéroms autoéxecutables (Autorun) :

C'est le cas de figure le plus facile pour les non initiés à l'informatique. Vous insérez le CD, il démarre automatiquement. Si une installation est nécessaire, les consignes d'installation apparaissent à l'écran,

Si le CD n'est pas autoéxecutable (rien ne se passe quand vous l'insérez). Deux cas :

- Installation nécessaire suivre les consignes
- Pas d'installation: il faut chercher le programme de démarrage. Normalement, il est indiqué sur la notice fournie avec le CD.

Dans le cas où la notice a été égarée, il faudra chercher une icône de programme portant généralement un nom ressemblant au titre du CD. Un double-clic dessus permettra de lancer l'application.

Sinon cherchez un programme portant l'extension EXE. Pour chercher un programme exécutez les actions 1, 2 et 3 ci-dessous, cette extension est peut-être masquée, il faut la faire apparaître, pour cela agissez dans le menu Édition —> options —> affichage

Qu'est ce que l'installation :

Un programme copie une partie des fichiers présents sur le CD sur le disque dur de votre ordinateur. Cette opération n'est nécessaire que la première fois. Selon les CD, la quantité de fichiers copiés est plus ou moins importante. Certains CD permettent une installation optionnelle.

Minimale : seule l'icône de lancement du CD est recopiée.

Optimale : cette configuration permet un fonctionnement correct du CD, tout en occupant une place réduite sur le disque dur

Maximale : cette configuration recopie un maximum de fichiers sur le disque dur et permet un fonctionnement très rapide.

Certains CD ne nécessitent aucune installation.


Il est nécessaire de désinstaller les CD que vous n'utilisez plus car votre système risque d'en être affecté.(voir désinstallation des cédéroms)

Procédure générale d'installation des cédéroms sous WINDOWS 95

- 1 -Insérez le cédérom dans le lecteur
- 2 -double-cliquez sur l'icône Poste de travail
- 3 - double-cliquez sur l'icône représentant le lecteur de CD
- 4 -Cherchez ensuite le programme d'installation généralement baptisé INSTALL, moins souvent SETUP, parfois autrement. Double-cliquez dessus.
- 5 - Répondez aux questions. Il vous propose généralement un dossier d'installation, précédé de la lettre du disque dur sur lequel vous voulez installer : le plus souvent C. Il est préférable d'accepter les propositions faites par le programme.



panneau de configuration que vous devrez ouvrir en cas de problèmes



Conseils

Lisez attentivement toutes les informations techniques affichées sur la boîte du cédérom ou sur le **mode d'emploi**. Vérifiez que le matériel utilisé correspond au moins à la **configuration** mentionnée par ce même mode d'emploi. Une fois que vous avez inséré le cédérom, ayez le réflexe de commencer par lire les fichiers textes présents sur le CD et qui selon les cas, sont nommés Lisez-moi, Read me ou Help. C'est là que l'on découvre les informations techniques les plus pointues en ce qui concerne l'installation et la configuration du cédérom et aussi les informations les plus récentes..**Vérifiez que le cédérom est dans le lecteur** (on l'en retire parfois par mégarde). Le cédérom est-il bien inséré dans le lecteur, sérigraphie vers le haut ? Lors de l'insertion d'un disque, une diode lumineuse clignote sur l'ordinateur pour indiquer le chargement du cédérom. Cette période de stabilisation dure plusieurs secondes. Si vous cliquez sur l'icône du programme ou d'installation durant cette phase intermédiaire, le système risque de ne pas détecter le cédérom. Attendez que la diode s'éteigne avant de lancer une application.

Assurez-vous de la propreté du support (rayures, taches, ...). Prenez un chiffon bien propre (surtout pas le revers de votre manche!), imbibe-le légèrement d'alcool à 90 ou d'alcool à brûler (PAS D'ETHER !), puis frottez la surface vierge du cédérom. Évitez les traces de doigts en manipulant systématiquement le disque par la tranche. Sinon, approchez-vous de la lumière et observez attentivement la surface vierge du cédérom afin d'y rechercher la présence de rayures plus ou moins profondes. Évitez d'enlever le vernis de la face sérigraphiée.

Problèmes d'installation

son : avant d'accuser le CD vérifiez si votre configuration son fonctionne (voir fiche dépannage du son).

affichage : Souvent le programme d'installation vous prévient que l'affichage de votre ordinateur n'est pas celui attendu.

mémoire de stockage (disque dur)

Pas assez de place sur le disque, si le disque dur est plein ou presque plein .

mémoire vive

Les ordinateurs utilisent plusieurs types de mémoires, très sollicitées quand on utilise plusieurs programmes ou fonctions simultanément (agenda, fax, réseau, gestionnaire de police,...). Les cédéroms étant eux-même assez gourmands, mieux vaut leur réserver le plus grand volume de mémoire.

Bien souvent les logiciels sous **MS-Dos** (souvent des jeux) refusent de s'exécuter, faute de mémoire, malgré une mémoire vive importante. En fait, ces logiciels ont surtout besoin des 640 premiers Ko de l'espace mémoire, une zone appelée mémoire conventionnelle. Or c'est justement là que réside le système d'exploitation, ainsi que les principaux pilotes.

vidéo et animations :

Si les séquences vidéo ne fonctionnent pas, vérifiez si Vidéo For Windows ou QuickTime ont bien été installés. Ces deux logiciels sont des extensions système, ils permettent la visualisation des séquences vidéo. En général, les CD-ROM qui en ont besoin vous les proposent.

Souvent lorsque Quicktime est déjà installé le cédérom le détecte et demande si l'on veut remplacer la version du disque dur par celle du CD.

Solutions

voir fiche dépannage du son

Aller dans le panneau de configuration —> affichage —> configuration changer le nombre de couleurs ou la résolution d'écran. Puis redémarrer l'ordinateur. Malheureusement pour utiliser vos autres programmes vous devrez souvent revenir à la configuration précédente

Vérifiez la place disponible sur le disque dur —> poste de travail —> clic droit sur l'icône Disque dur —> propriétés. Il faudrait qu'un quart du disque au moins soit libre. pour cela faites de la place en effaçant les données inutiles et désinstallez les cédéroms que vous n'utilisez plus. Si ce n'est pas possible, il faudra installer un disque dur plus gros.

Quitter les autres applications avant de les consulter.

Faites de la place dans la Zone de mémoire des 640 premiers KO Pour cela, utilisez le programme Memmaker.

Installez les, on les trouve dans des répertoires (dossiers) du CD-ROM intitulé VFW ou QTW. Il suffit de sélectionner le répertoire correspondant et de double-cliquer le Setup.exe pour lancer l'installation du logiciel.

Il faut toujours conserver sur son disque la version la plus récente de Quicktime.


Munissez vous d'un dictionnaire d'anglais

En cas de problèmes persistants :

Contactez la Hot Line de l'éditeur du CD . Les Hot Line sont plus ou moins performantes; avant de téléphoner, munissez-vous de toutes les données nécessaires, ayez sous les yeux le produit et son emballage, la configuration complète de votre ordinateur, et faites des copies d'écran des messages erreur rencontrés, et surtout armez-vous de patience . Précisez leur bien que d'autres CD fonctionnent correctement sur votre PC .

Daniel BOMMARCHOU (10/98)

Utilisation des cédéroms



Désinstallation des cédéroms

Lorsque vous n'utilisez plus un cédérom, il est inutile, voire nuisible de le conserver sur votre disque-dur. D'où la nécessité de désinstaller.

- **1er cas :** Sur le cédérom existe un programme de désinstallation. C'est le meilleur des cas, utilisez ce programme en priorité. Il est généralement accessible depuis le menu démarrer, sinon il faudra le chercher dans le dossier d'installation
- **2ème cas :** pas de programme de désinstallation, mais le cédérom est conçu pour WINDOWS 95 et il faut alors utiliser le programme de désinstallation de WINDOWS.

voir schéma en bas

Panneau de configuration —> Ajout/suppression de programmes —> premier onglet—> Si votre cédérom apparaît dans la liste sélectionnez le et cliquez sur le bouton supprimer puis obéissez aux consignes. Il vous faudra certainement redémarrer l'ordinateur

Si votre cédérom n'apparaît pas dans la liste, il vous faudra utiliser la 3ème solution.

- **3ème cas :**
c'est le pire, mais on est parfois obligé. Surtout pour les cédéroms conçus pour Windows 3.1 et souvent signalés : " compatibles Windows 95".
Il faut effacer le dossier odans lequel a été faite l'installation, ce qui sera facile si vous avez pris soin de noter le nom de ce dossier au moment de l'installation. Sinon bonnes recherches ... !
Mais vous ne pourrez effacer du système toutes les références au cédérom, notamment la base de registres, ce qui peut entrainer des problèmes.

N.B. : Il existe des programmes spécialisés dans la désinstallation que l'on installe sur son ordinateur. Mais ils sont surtout efficaces, s'ils sont installés avant toute autre application et utilisés correctement
Citons : Uninstall, Cleansweep.

Panneau de configuration

